



[接続名]に「任意の名前」(例:おと くライン)を入力します。 [モデムの選択]で「ご利用になるモデ ム」を選択し、[設定]をクリックしま す。

Lucent Win Modemのプロパティ マ 全般 接続、オブション設定 ディスティンクティブ リング 転送 接続の形式 データ ビット(D): 8 マ パリティ(D): なし マ パリティ(D): なし マ ストップ ビット(S): 1 マ 接続オブション マ マ 「ハンを待ってからダイヤルする(W) アンを待ってからダイヤルする(W) 砂 「炒イヤル時の接続タイムアウト(C)): 60 秒 「り助氏までの待ち時間(D): 30 分 パペートの設定(D) 詳細(V)	STEP5 [接続]をクリックします。 [接続オプション]のチェックをすべて 外し、[OK]をクリックします。
21 1 1 4 2 2 4	STEP6
新しい接続	

左の画面に戻りましたら [次へ]をクリックします。

接続名(T): 「おとくライン モデムの選択(D):

Lucent Win Modem

•

設定(<u>C</u>)...

< 戻る(8) (次へ(10)>) キャンセル

STEP8

完了1をクリックします。





新しい接続		
	新しいダイヤルアップ ネットワーク接続が次の名前で作成されまし た。	
	おとくライン	
	[完了] をクリックすると、接続が [ダイヤルアップ ネットワーク] フォル ダに[保存されます。 接続するには、作成されたアイコンをダブルクリックしてください。	
	後で接続の設定を変更するには、接続のアイコンをクリックしてから [ファイル] メニューの [フロパティ] をクリックしてください。	Γ
	〈戻る⑮ (売了) キャンセル	

◎ダイヤル:	アップ ネッ	トワーク							_	
ファイル(E)	編集(E)	表示⊙	移動(<u>G</u>)	お気に入り	<u>A</u>) 接続(<u>c</u>) ~/l	プモ			20
↓ ↓ ↓	→ 進む	• Ē <u>+</u> ^	③ 作成	の ダイヤル	よ 知り取り	ראב שני	日 貼り付け	い) 元に戻す	× 除	[プロ.
]アドレス 🖻] ダイヤルア	ップ ネットワ	ーク							-
ダイヤル ネットワ 新しい接続 ポルパ接続 でやいアタテ の追加方法 る指示に従っ	レアップ レーク	、 ダ 続 で 手 さ れ	新しい接続		े जन्म					
	to 1 at 199 days									_



新規作成されたアイコン(例:おとくラ イン)が出来上がっています。

ファイル(F)	<u>ノノイン</u> 編集(E)	表示(V)	移動(G)	お気に入り	(<u>A</u>) 接続(0) AJL	プ田		-	
↓ , 戻る	→ 進む		③ 作成	ダイヤル	มา มายังก	<u>ר</u> שני	_ 温 貼り付け	ビ?) 元に戻す	>> 削除	[プロ.
アドレス 🖻	3 ダイヤルア	ップ ネットワ	-9							•
ダイヤル	レアップ リーカ		新しい接続	1	接続(<u>O</u>) ショートカット(3110年(D)	D 作成(S)				
おとくラ	- イン				名前の変更(プロパティ(<u>R</u>)	<u>(M</u>)	>			
電話番号ま。 81-0088396 デバイフター	たはホスト: 1109									
Lucent Win	Modern									
このネットワー プ接続を確立 をクリックしてく	-クヘダイヤル) ケするには、 <mark>整</mark> (ださい。	アッ <mark>発表</mark>								

作成したアイコン(例:おとくライン) を右クリックし、メニュー画面の下段 にある[**プロパティ**]をクリックしま す。





STEP11

先ほど入力した[電話番号][国番号] [接続の方法]に誤りがないことを確認 します。

「**市外局番とダイヤルのプロパティを** 使う」にチェックを入れます。

STEP12

[サーバーの種類]をクリックします。

[**詳細オプション**]のチェックをすべて 外します。

[使用できるネットワークプロトコル] は[TCP/IP]のみチェックを入れ、 [TCP/IP 設定]をクリックします。

おとくラインダイヤルアップサービス 接続設定マニュアル Windows 98編

TCP/IP 設定 ?凶	
 ・バーが割り当てた IP アドレス(S) ・ IP アドレスを指定する(P) ・ IP アドレス(A): 	[サーバーが割り当てた I P アドレス] にチェックを入れます。
・バーが割り当てたネーム サーバー アドレス(E) ・ネーム サーバー アドレスを指定する(M) ・プライマリ DNS(D):	[サーバーが割り当てたネームサー バーアドレス]にチェックを入れます。
セカンダリ DNS(N): 0 0 0 0 プライマリ WINS(W): 0 0 0 0 セカンダリ WINS(D): 0 0 0 0	[IP ヘッダー圧縮を使う], [リモート ネットワークでデフォルトのゲート ウェイを使う] にチェックを入れ、
 ▼ IP ヘッダー圧縮を使う(C) ▼ リモート ネットワークでデフォルトのゲートウェイを使う(G) OK キャンセル 	[OK]をクリックします。

おとくラインダイヤルアップサービス 接続設定マニュアル Windows 98 編

2005.07.27 おとくラインカスタマーセンター



📑 接続	? ×
	N
ユーザー名(山):	既定
パスワード(<u>P</u>):	
	「 /(スワードの保存(S))
電話番号(N):	0088390109
発信元(<u>F</u>):	新しい場所 ダイヤルのプロパティ(D)
	接続キャンセル

「ダイヤルのプロパティ] をクリック します。

登録名(D): 新しい場所		-	新規(<u>N</u>).	削除	(<u>P</u>)	
国名/地域() 日本	<u>):</u>		市外局番(0	<u>)</u> :]−ド(<u>E</u>)	
一所在地加 外線発信	の通話 番号:					
ה ה	ī内通話 ī外通話					
匚 キャッチ	ホン機能を解	除する番号(<u>N</u>):	v		
ダイヤル方	法: 📀	トーン田	C //ルス(P	\triangleright		
□ 長距离	髄話に使用す	する 通話カート	°(<u>U</u>):			
なし				7	変更(<u>G</u>)	
電話番号:	008	38390109				

STEP17

「国名 / 地域] は「日本] を選択し、 「市外局番」に「お客様の地域の市外局 番」を入力します。

「ダイヤル方法]でプッシュ回線は「トー ン、ダイヤル回線は「パルス」を選択し ます。

[OK]をクリックします。

おとくラインダイヤルアップサービス 接続設定マニュアル Windows 98 編

このマニュアルでは Windows 98 version.4.0.10.1998 を使用しております。

★ 技続
 オとくライン
 ユーザー名(山): otoku
 パスワード(P): ****
 マパスワードの(保存(S))
 電話番号(い): 0088390109
 発信元(E): 新しい場所
 ダイヤルのプロパティ(D)...
 接続 キャンセル

STEP18

[**ユーザー名**]に「otoku」、[**パスワード**] に「line」 を入力し[**パスワードの保** 存]にチェックを入れます。 [**接続**]をクリックします。

パスワードを入力すると「*」で表示されます。

■おとくラインに接続中	×
■ ■ 状態: ダイヤル中	キャンセル

STEP19

左のように画面が推移していきます。

121	ノに取用す	
状態:	ユーザー名とパスワードを確認中 キャ	<i>、</i> ンセル

セレノニノ・ハー接触由





Windows 画面右下のインジケーター(パ ソコン2台の絵)が表示されれば接続は 完了です。

終了



Microsoft, Windows, Microsoft Internet Explorerは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。