

					ST
示型 お気に)	入り谷 ワール(力) 詳細原定(空	N11799		17	
) D tit#	P 7#115 111-				
捐稿					
0	LAN または高速インターネット				
	1394 招続 制約 1394 ネット アラナタ	<u></u>	ローカル エリア 接続 制約 Laneed LD-CDL/T Ethern	at PC	
(\$					
21-74					画面
(8)					ωΓ
					クし
(8)					
	示() 8(m) () () () () () () () () () () () () () (示し、 お知に入りな、 クールで、詳細胞生な 通信	示 ② お知こ入の ③ 9-14① 詳細説主 ② ヘルフ ④ ● 14 ★ ● 74149 100- 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本	示W お気に入り公 9~1400 詳細説文化 ヘルブ化 ● 14年 ● 2+349 113- 指称 A M または高速(/>9-A-5) ■ 1304 程稿 単約 1304 程稿 単約 1304 現稿 単約 1304 現稿 単約 1304 現稿 単約 1304 現稿 単約 1304 見か アクファ ● 100 100 17 Ethern ● 100 100 17 Ethern	Тури Вида До у - 14 ФУ Бида ДО У БИДА ДО У СО У СО И ЛО И О И О И О И О И О И О И О И О И

新しい接続ウィザードの開始

このウィザードでは次の手助けをします: ・ インターネットへの接続

続行するには D欠へ] をクリックしてください。

・ 職場でのネットワークなどのプライベート ネットワークへの接続
 ・ ホーム ネットワークや小規模オフィスのネットワークのセットアップ

< 戻る(B) (次へ(N)>) キャンセル



画面左上にある[**ネットワークタスク**] の[**新しい接続を作成する**]をクリッ クします。

STEP5

[新しい接続ウィザード]が起動しま すので[次へ]をクリックします。





[**インターネットに接続する**]にチェッ クを入れ[**次へ**]をクリックします。

新しい接続ウィザート

[902]

する]に ックしま



新しい接続ウィザート	
接続名 インターネット接続を提供するサービスの名前は何ですか?	Ì
次のボックスに ISP の名前を入力してください。	
ISP 名(<u>A</u>)	
あとくライン	\rightarrow
ここに入力された名前は作成している接続の名前になります。	
< 戻る(8)) (次へ(11)) 年やンセル



[ISP名]に「任意の名前」(例:おとくラ イン)を入力し[次へ]をクリックします。

[902]

	STEP10
新しい接続ウィザード	
ダイヤルする電話番号 ISP の電話番号を指定してください。	
下に電話番号を入力してください。	
電話番号(2) 0088390109	[電 話 番 号] に ご 利 用 に な る
識別番号または市外局番が必要な場合があります。よくわからないときは、電話でその電話番号にダイヤルしてください。モデムの音が聞こえる場合はダイヤルしたその番号が正解です。	「0088390109」を入力し[次へ]をクリッ
	クします。
〈戻る個) (次へ他) キャンセル	

新しい接続ウィザード	
インターネット アカウント情報 インターネット アカウントにサインインするにはアカウント名とパスワードが必要です。	
ISP アカウント名およびパスワードを入力し、この情報を書き留めてから安全な場所に保管してください。(既存 のアカウント名またはパスワードを忘れてしまった場合は、ISP に問い合わせてください。)	
ユーザー名(W): otoku	
パスワード(<u>P</u>):	
パスワードの確認入力(©)- ****	
✓ このコンピュータからインターネットに接続するときは、だれでもこのアカウント名およびパスワードを使用する(S)	
▽ この接続を既定のインターネット接続とする(M)	
✓この接続のインターネット接続ファイアウォールをオン(こする(1))	
〈戻る個〉 (次へ個)> キャンセル	

STEP11

[**ユーザー名**]に「otoku」、[**パスワード**] と[**パスワードの確認入力**]に「line」と 入力し [**次へ**]をクリックします。

パスワードを入力すると「*」で表示されます。

		SIEP12
新しい接続ウィザード		
S	新しい接続ウィザードの完了	
	次の接続の作成に必要な手順は正常に完了しました。	
	おとくライン ・ 既立の接続にする。 ・ この提続にファイアウォールを使用する。 ・ このコンピュータのすべてのユーザーと共有する。 ・ すべての人に同じユーザー名とパスワードを使用する。	
	この接続は、「ネットワーク接続」 フォルダに保存されます。	[完了]をク
	▼この接続へのショートカットをデスクトップに追加する(S)	
	接続を作成してウィザードを閉じるには、「完了」 をクリックしてください。	
	〈 戻る(四) (完了 キャンセル	

リックします。

このマニュアルでは WindowsXP Professional version 2002を使用しております。

[902]

おとくライン へ 接続 アレント・ アレー・ アレント・ アレート・ ア	SIEP13 [プロパティ] をクリックします。
 ▶ おとくライン プロパティ 金般 オブション セキュリティ ネットワーク 詳細設定 な徳の方法 ● モデム - Lucent Technologies Soft Modem AMR (COM3) 電話番号 電話番号 市外局番(E): 電話番号(P): 0088390109 その他(N) 国番号/地域番号(G): 日本 (81) ダイヤル情報を使う(S) ダイヤル情報配(P) びん時時(ご通知領域(Cアイコンを表示する(M) OK キャンセル 	STEP14 「電話番号]の[ダイヤル情報を使う] にチェックを入れ、[ダイヤル情報]を クリックします。 画面左下の[接続時に通知領域にアイ コンを表示する]にチェックが入って いることを確認します。
電話とモデムのオプション こ ダイヤル堵額 シ 下の一覧には指定した所在地が表示されています。ダイヤル元の所在地を選択してんださい。 所在地(): 所在地 所在地 市外局番 ③ 新しい所在地 03 新規(い) 編集(E) ダイヤルする電話番号: 0088390109 OK キャンセル 適用(A)	STEP15 [編集] をクリックします。

おとくラインダイヤルアップサービス 接続設定マニュアル Windows XP 編

[902]

	SIDPI6 [国/地域]は[日本]を選択し、 [市外局番]に「お客様の地域の市外局番」を入力します。 [ダイヤル方法]でプッシュ回線は[トー
所在地(い): 新しい所在地 ダイヤル元の所在地を指定します。 市外局番(C): 国/地域(R): 市外局番(C): 日本 03 ダイヤル情報 03 ブイヤル情報 03 グイヤル情報 03 グイヤル情報 03 グイヤルするときに適用する規則: 市内10週話の場合の外線発信番号(L): 市外電話の場合の外線発信番号(D): 回告に使用する電話会社の識別番号(E): 国際通話に使用する電話会社の識別番号(P): 回告に使用する電話会社の識別番号(P):	[国 / 地域]は[日本]を選択し、 [市外局番]に「お客様の地域の市外局 番」を入力します。 [ダイヤル方法]でプッシュ回線は[トー
ダイヤル元の所在地を指定します。 国/地域(ℓ): 市外局番(Q): 日本 03 ダイヤル情報 この所在地からダイヤルするときに適用する規則: 市内、通話の場合の外線発信番号(Q): 市外電話の場合の外線発信番号(Q): 市外電話の場合の外線発信番号(Q): 市外電話の場合の外線発信番号(Q): 市外電話の場合の外線発信番号(Q): 市外電話に使用する電話会社の識別番号(E): 国際:通話に使用する電話会社の識別番号(P): マッチホン機能を解除するための番号(W): マ	[国/地域]は[日本]を選択し、 [市外局番]に「 お客様の地域の市外局 番」を入力します。 [ダイヤル方法]でプッシュ回線は[トー
国/地域(P): 中外局番(C): 日本 03 ダイヤル(春報 この所在地からダイヤルするときに適用する規則): 市内:通話の場合の外線発信番号(L): 市外電話の場合の外線発信番号(L): 市外電話の場合の外線発信番号(D): 市外通話に(使用する電話会社の識別)番号(E): 国際:通話に(使用する電話会社の識別)番号(P): キャッチホン機能を解除するための番号(W): ダイックボン機能を解除するための番号(W): ダーン	[市外局番]に「お客様の地域の市外局 番」を入力します。 [ダイヤル方法]でプッシュ回線は[トー
日本 03 ダイヤル情報 この所在地からダイヤルするときに適用する規則: 市内注通話の場合の外線発信番号(1): 市外電話の場合の外線発信番号(2): 市外電話の場合の外線発信番号(2): 市外遠話に使用する電話会社の識別番号(2): 国際通話に使用する電話会社の識別番号(2): □ キャッチホン機能を解除するための番号(W): ●	【「「外周留」に の各線の地域の「「外周 番」を入力します。 [ダイヤル方法]でプッシュ回線は[トー
この所在地からダイヤルするときに適用する規則! 市内1通話の場合の外線発信番号(1): 市外電話の場合の外線発信番号(2): 市外電話の場合の外線発信番号(2): 市外通話に使用する電話会社の識別番号(2): 国際1通話に使用する電話会社の識別番号(2): 国際1通話に使用する電話会社の識別番号(2):	番 」を入力します。 [ダイヤル方法]でプッシュ回線は[トー
市内通話の場合の外線発信番号(L): 市外電話の場合の外線発信番号(D): 市外通話(ご使用する電話会社の識別番号(E): 国際通話(ご使用する電話会社の識別番号(D):	[ダイヤル方法]でプッシュ回線は[ト-
市外通話に使用する電話会社の識別番号(E): 国際通話に使用する電話会社の識別番号(E): 日本ッチホン機能を解除するための番号(W):	
国際通話に使用する電話会社の識別番号 ():	
□キャッチホン機能を解除するための番号(W):	ン」 タイヤル回線は [ハルス] を選択し
	ます。
ダイヤル方法: (()トーン()) (パルス())	
ダイヤルする電話番号:	
0088390709	[OK]をクリックします。
OK キャンセル 適用(A)	
おとくライン プロパティ 🛛 💽 🔀	SIFP17
全般 オプション セキュリティ ネットワーク 詳細設定	
呼び出すダイヤルアップ サーバーの種類(匠):	
PPP: Windows 95/98/NT4/2000, Internet	「 ネットワーク]をクリックします。
設定(5)	「この接续は次の項日を使用します
この接続は次の項目を使用します(Q)	しての技能は人の項目を使用します
↓ ファーインターネット プロトコル (TCP/IP)	の [インターネットブロトコル (TCP
■ ■ Good Frysht スタジェーク □ ■ Microsoft ネットワーク用ファイルとプリンタ共有	IP)] を選択し、「 プロパティ]をク
」 🖳 Microsoft ネットワーク用クライアント	
	リックします。
阴	
伝送制御プロトコル/インターネット プロトコル。相互接続されたさまざまな ネットワーク間の通信を提供する、 既定のワイド エリア ネットワーク プロト	左端のチェックは絶対に外さないよう注意して
山ルです。	ください。
OK Frydy	
!ーネット プロトコル (TCP/IP)のプロパティ 🛛 <table-cell> 🔀</table-cell>	STEP18
ワークでこの機能がサポートされている場合は、IP 設定を自動的に取得する	
ができます。サポートされていない場合は、ネットワーク管理者に通切な IP 設 問い合わせてください。 	
13 アドレスを自動的に取得する(2)	[IP アドレスを自動的に取得する] に
)次の IP アドレスを使う(S):	チェックを入わます
) ONS サーバーのアドレスを自動的に取得する(B)	「DNSサーバーのアドレスを自動的に取
) 次の DNS サーバーのアトレスを使う(E): 憲先 DNS サーバー(P):	
代替 DNS サーバー(A):	得する 」にナェックを入れます。
a+⊕waxxz.\⊻/	「OK]をクリックします。
]

おとくラインダイヤルアップサービス 接続設定マニュアル Windows XP 編

[902]

ト おとくライン プロパティ 🔹 💽	SIEP19
全般 オブション セキュリティ ネットワーク 詳細設定 呼び出すダイヤルアップ サーバーの種類(E): PPP: Windows 95/98/NT4/2000, Internet ● 設定(S) この接続は次の項目を使用します(Q): ● この接続は次の項目を使用します(Q): ● ● この接続は次の項目を使用します(Q): ● ● 回 QoS パケット スケジューラ ● ● ● Microsoft ネットワーク用ファイルとブリンタ共有 ● ● Microsoft ネットワーク用力ライアント /// フロパティ(R) インストール(M). アンインストール(M) プロパティ(R) ● 「説明 伝送料御ブロトコル/インターネット プロトコル。相互接続されたさまざまな ネットワーク間の通信を提供する、既定のワイド エリア ネットワーク フロト コルです。 ● ● ● ● ● ● ● ●	左の画面に戻りましたら [OK]をク リックします。
おとくライン へ接続 ? × ユーザー名(リ): otoku パスワード(P): ノブ(スワードを変更するには、ここをクリックします) マンのユーザーが接続するとき使用するために、このユーザー名とパスワードを指存する(S): ○ このユーザーのみ(い) ・ このコーザーのみ(い) ・ このコンピュータを使うすべてのユーザー(A) ダイヤル(Φ): 0088390109 ・ シャンセル グイヤル(Φ): キャンセル	STEP20 [ダイヤル]をクリックし、接続を確認 してください。
あとくライン に接続しています ⁰⁰⁸⁸³⁹⁰¹⁰⁹ にダイヤル中 ^{キャンセル}	SIEP21 左のように画面が推移していきます。

おとくラインダイヤルアップサービス 接続設定マニュアル Windows XP 編

[902]

STEP22



Windows 画面右下のインジケーター(パ ソコン2台の絵)が表示されれば接続は 完了です。



STEP23

Internet Explorerを起動し、ホームページが 表示されれば終了です。

設定によって表示される画面が異なります。

終了

Microsoft, Windows, Microsoft Internet Explorerは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。

